


## تنظیمات روی یک Field:



۱- برای حذف کردن یک فیلد می توان روی نام فیلد راست کلیک کرد سپس فرمان Delete Field یا روی نام فیلد کلیک می کنیم تا فیلد انتخاب شود سپس از صفحه کلید ، کلید Delete

۲- برای تغییر نام یک فیلد می توان روی نام فیلد راست کلیک کرد سپس فرمان Rename Field یا روی نام فیلد دبل کلیک می کنیم

۳- برای اضافه کردن یک فیلد می توان روی نام فیلدی که می خواهیم قبل از آن یک فیلد اضافه کنیم راست کلیک کنیم سپس فرمان Insert Field را انتخاب می کنیم.

یا در آخر جدول روی فرمان Click to Add کلیک می کنیم سپس نوع فیلد مورد نظر را انتخاب می کنیم.

۴- برای ثابت کردن یک فیلد در جدول و همیشه نمایش دادن آن فیلد روی نام فیلد راست کلیک می کنیم سپس فرمان Freeze Fields را انتخاب می کنیم در این صورت آن فیلد در ابتداء جدول قرار می گیرد و با حرکت دادن جدول به سمت راست و چپ این فیلد همیشه نشان داده می شود.

برای برگشت به حالت اول و خارج شدن از حالت Freeze روی نام فیلد راست کلیک می کنیم سپس فرمان Unfreeze All Fields را انتخاب می کنیم.


۵- برای جابجا کردن یک فیلد و تغییر ترتیب قرار گرفتن یک فیلد ابتداء روی نام فیلد کلیک می کنیم تا انتخاب شود سپس با درگ و کشیدن فیلد مورد نظر را در محل دلخواه بین فیلدهای مورد می کشیم و رها می کنیم.

۶- برای مخفی کردن یک فیلد می توان روی نام فیلد راست کلیک کرد سپس فرمان Hide Field را انتخاب می کنیم در این صورت فیلد مورد نظر مخفی شده و نشان داده نمی شود.

برای نمایش مجدد فیلد مخفی شده روی نام یکی از فیلدها را ست کلیک می کنیم سپس فرمان Unhide Fields را انتخاب می کنیم

در پنجره باز شده فیلد مورد نظر را تیک می زنیم تا نشان داده شود.

۷- برای تغییر اندازه یک فیلد می توان روی نام فیلد راست کلیک کرد سپس فرمان Field Width را انتخاب می کنیم.




در کادر Column Width اندازه مورد نظر را تایپ می کنیم.


یا گزینه Standard Width تیک می زنیم تا اندازه فیلد استاندارد و ثابتی انتخاب شود.

یا گزینه Best Field را انتخاب می کنیم تا اندازه فیلد بهترین اندازه شود که بتواند اطلاعات را به خوبی نشان دهد که نه اندازه فیلد فضای اضافه داشته باشد و نه کوچک باشد.

۸- می توان مجموعه تنظیمات را از منو HOME فرمان More نیز انجام داد.




تنظیمات روی Record:



۱. برای حذف یک رکورد روی آن رکورد راست کلیک می کنیم سپس فرمان Delete Record

۲. برای تغییر اندازه همه رکوردها روی یک رکورد راست کلیک می کنیم سپس فرمان Row Height انتخاب می کنیم

در پنجره باز شده می توان در کادر Row Height عدد اندازه مورد نظر را تایپ کرد و یا گزینه Standard Height را تیک می زنیم تا اندازه رکوردها اندازه استاندارد شود.



موفق باشید

قیصری نیا